



## Brandväggsinställningar för Bredband2 Fast och Bredband2Soft

Tabellen nedan visar trafik som går mellan kundens nät och Bredband2 för Soft och Fast.

**OBS!** Inställning för SIP-helper ska vara ON!

### Notera att

- om trafik ut från kundens nät är tillåten krävs i de flesta fall inga ändringar i kundens brandvägg.
- eventuell SIP-inspection (SIP kontroll) i brandväggen måste tas bort för trafik till/från Bredband2.
- IP-ranger markerade med **rött** är nya och behöver adderas till befintliga regler senast per 2019-10-03 för att alla tjänster ska fungera.

## Från insidan och ut

Till IP(s)	Dest port	Protokoll	Transport	Regel	Kommentar
185.39.126.64/27	80	HTTP	TCP	TILLÅT	
185.39.127.64/27	443	HTTPS	TCP	TILLÅT	
185.39.124.0 - 31	80	HTTP	TCP	TILLÅT	
185.39.124.0 - 31	443	HTTPS	TCP	TILLÅT	
185.39.126.64/27	5060& 5061	SIP	TCP/UDP	TILLÅT	Eventuell SIP-inspection i brandväggen måste tas bort för denna trafik.
185.39.127.64/27	5060& 5061	SIP	TCP/UDP	TILLÅT	
185.39.124.0 - 31	5060& 5061	SIP	TCP/UDP	TILLÅT	
185.39.126.192/26	49152-65534	RTP/RTCP	UDP	TILLÅT	Media- (röst-)trafik
185.39.127.192/26	49152-65534	RTP/RTCP	UDP	TILLÅT	Media- (röst-)trafik
185.39.124.0 - 31	49152-65534	RTP/RTCP	UDP	TILLÅT	